

12.1 Software in Siemens Logo einspielen

Vorbereitung

- Das gewünschte Programm auf die Speicherkarte übertragen.
- Entfernen Sie nun die Tanksonde auf der Rückseite der EASYRO.
Anlage – bei niveaugesteuerter Anlage
- Reinwasserausgang der EASYRO: Bitte einen Absperrhahn einsetzen und geöffnet lassen.
- Bitte den Wasserzulauf öffnen.
Hinweis: Der Wasserzulauf sollte immer über Vorfilter verlaufen!
- Öffnen Sie nun den Deckel der EASYRO Anlage.
- Anlage an die Stromversorgung anstecken.
- Anlage zeigt „Sonde prüfen“ – **bei niveaugesteuerter Anlage**

Software auf die Steuerung übertragen

Zu aller erst muss die Speicherkarte in die Steuerung eingesetzt werden, bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Karten Slot auf der Siemens LOGO! öffnen und Speicherkarte im Kartenslot einsetzen.
Siehe Foto



- Bitte schließen Sie den Kartenslot.
- Jetzt muss das Programm auf die Siemens LOGO! übertragen werden, hierzu bitte wie folgt vorgehen:
- Pfeiltaste ▼ drücken bis Datum/Uhrzeit erscheint.



- **ESC** drücken.
- Mit Hilfe der Pfeiltasten „Stopp“ auswählen und mit **OK** bestätigen, danach „YES“ auswählen und mit **OK** bestätigen.
- Anschließend Menüpunkt „Card“ wählen und mit **OK** bestätigen.



- Menüpunkt „Load Prog←Card“ wählen und mit OK bestätigen.



- „YES“ mit **OK** bestätigen.



- Programm wird jetzt von der Speicherkarte auf die Siemens LOGO! Gespeichert.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint am Display wieder das Hauptmenü.
- Jetzt Anlage stromlos machen und den Netzstecker ziehen.
- Netzstecker wieder einstecken.

- Das Hauptmenü erscheint auf der LOGO!
- Mit den Pfeiltasten „Start“ auswählen mit danach „YES“ auswählen mit bestätigen.
- Deckel schließen.
- Umbau abgeschlossen.
- Jetzt noch die richtige Tankhöhe einstellen.